

POUR FACILITER L'USAGE DE XP

Voici en cette période estivale quelques astuces pour vous faciliter l'usage de votre système d'exploitation. (Pour ceux qui utilisent Windows XP)

Changez la lettre d'une clé USB afin qu'elle soit correctement reconnue.

Baladeur MP3, disque dur externe ou simple clé USB... Leur branchement n'est pas si simple que ça. Une icône vous annonce que Windows a correctement détecté le matériel et que l'installation s'est bien effectuée. Seulement voilà, aucune icône n'apparaît dans le Poste de travail! Où est passé ce nouveau matériel? En fait, il s'agit d'un simple problème de lettre. Si vous avez un disque dur découpé en plusieurs partitions, ainsi qu'un lecteur DVD, Windows a donné à votre matériel la même lettre que celle d'un des lecteurs. Pour corriger cela, cliquez directement avec le bouton droit sur le Poste de travail et choisissez **Gérer**. Dans le menu **Stockage**, cliquez sur **Gestion des disques**. La fenêtre de droite est découpée en deux parties. Dans la partie haute, tous vos disques durs sont affichés. Dans la partie basse, vos diverses unités de disque sont représentées graphiquement. C'est dans cette partie que vous allez faire un clic droit sur le lecteur de votre choix puis choisir **Modifier la lettre de lecteur** et les chemins d'accès... Cliquez ensuite sur **Modifier...** et, dans le menu déroulant, choisissez la lettre à attribuer, puis cliquez sur **OK**.

Renommez d'un seul coup des dizaines de fichiers de photos.

Quand on transfère ses clichés de l'appareil photo numérique vers le PC, elles sont enregistrées avec des noms peu explicites comme par exemple dsc02354.jpg, dsc02355. jpg, etc. Il faut donc les renommer une par une, et si vous avez des centaines de cliché, cela pourra vous prendre des heures. Pour éviter cette tâche laborieuse, sélectionnez toutes les photos à renommer: cliquez sur les icônes des fichiers tout en maintenant la touche CTRL du clavier enfoncée, et appuyez sur la touche F2. Un des fichiers apparaît surligné: modifiez son intitulé et appuyez sur Entrée. Tous les fichiers sélectionnés prennent alors le nom choisi, suivi d'un numéro d'ordre inscrit entre parenthèses.

Pensez à la touche Windows!

Dans les raccourcis clavier; il n'y a pas que les touches ALT et CTRL qui servent. Avec la touche Windows, symbolisée par le logo du système, vous pouvez accéder très vite à une pléthore de fonctions utiles. La preuve? En cliquant sur les touches Windows et Pause, vous accédez en un éclair aux Propriétés système. Voici les autres raccourcis importants à garder à l'esprit:

- Windows + D. Affiche le bureau.
- Windows + E. Lance l'explorateur de Windows.
- Windows + F. Affiche la fenêtre de recherche.
- Windows + F1. Affiche l'aide et le centre de support.
- Windows+R. Affiche la fenêtre Exécuter qui permet d'ouvrir le registre, par exemple.
- Windows + M. Réduit toutes les fenêtres.
- Windows + Maj + M. Réaffiche toutes les fenêtres.

- Windows + L. Verrouille le PC.
- Windows + U. Ouvre le gestionnaire d'utilitaires.

Ajoutez un dossier personnel dans le menu Envoyer vers.

Un clic droit, et hop! On transfère un fichier dans le dossier de son choix. C'est possible, en personnalisant le dossier **Envoyer vers**. Par défaut, cette commande propose des raccourcis vers le bureau de Windows, vers le dossier **Mes documents** ou pour lancer votre logiciel de messagerie. Pour gagner du temps et éviter de naviguer dans votre disque dur, ajoutez un raccourci vers un dossier personnel.

Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**. Dans la zone **Ouvrir**, tapez **Sendto** puis cliquez sur **OK**. Vous accédez alors au contenu du menu Envoyer vers. Il vous suffit ensuite d'ouvrir l'explorateur de Windows et d'accéder au dossier que vous souhaitez ajouter dans le menu **Envoyer vers**.

Faites un clic droit sur ce dossier. Dans le menu contextuel, cliquez sur **Créer un raccourci**. Le raccourci apparaît alors sous la liste des dossiers. Sélectionnez celui-ci et déplacez-le dans la fenêtre **Sendto**.

Jouez à un jeu trop ancien pour fonctionner... avec Windows XP

Au fond d'un tiroir, vous retrouvez un ancien jeu. Au lancement, Windows vous annonce que ce logiciel est trop ancien et qu'il ne fonctionne pas avec XP. Heureusement, il existe l'**Assistant compatibilité des programmes**. Ça ne marche pas à tous les coups, mais cela permet, dans la majeure partie des cas, d'éviter de jeter un jeu trop ancien.

Cliquez sur **Démarrer**, puis pointez successivement sur **Tous les programmes**, **Accessoires** et cliquez sur **Assistant Compatibilité des programmes**. Dans la fenêtre, cliquez sur **Suivant**. Ensuite, suivant le cas (jeu déjà installé, CD-Rom inséré), sélectionnez l'option adéquate et cliquez sur **Suivant**. Si vous avez sélectionné **Je veux choisir à partir d'une liste de programmes**, la fenêtre affiche alors tous les programmes de votre disque dur. Cliquez sur celui qui refuse de se lancer et cliquez sur **Suivant**. Dans la nouvelle fenêtre, indiquez avec quel système d'exploitation votre programme fonctionnait correctement auparavant, puis cliquez sur **Suivant**. La fenêtre suivante vous permet de régler les options d'affichage de votre logiciel. Celle d'après résume les paramètres sélectionnés. Cliquez sur **Suivant** pour lancer le test de votre logiciel. Si un message d'erreur apparaît, essayez alors d'autres réglages en sélectionnant l'option **Non**. Si, en revanche, le logiciel se lance et fonctionne correctement, refermez-le et sélectionnez l'option **Oui, installer le programme** pour qu'il utilise toujours ces paramètres de compatibilité et cliquez sur **Suivant**.

La fenêtre qui s'affiche vous demande si vous souhaitez envoyer à Microsoft le résultat de vos réglages. Sélectionnez l'option de votre choix, et cliquez sur **Suivant**. La fenêtre suivante vous informe que les paramètres de compatibilité de votre programme ont été correctement ajustés. Cliquez sur **Terminer**.

Ouvrez un fichier avec le logiciel de votre choix.

Parfois, il suffit d'installer une visionneuse et un logiciel de retouche d'images pour que ces deux logiciels se disputent l'ouverture d'un fichier image. En règle générale, c'est le dernier arrivé qui prend la main. En d'autres termes, lorsque vous double-cliquez sur une image au format JPG, elle s'ouvrira avec le logiciel plus récemment installé.

Corriger cela et conserver vos réglages est très simple. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du fichier en question. Ensuite, dans le menu contextuel, cliquez sur la commande **Ouvrir avec**, puis sur Choisir le programme. Sélectionnez votre logiciel habituel, puis cochez la case **Toujours utiliser ce programme pour ce type de fichier**.

Supprimez le nom des raccourcis.

Vous êtes sans aucun doute capable de reconnaître un logiciel uniquement grâce à son icône. Vous n'avez donc pas besoin de son libellé, situé sous le raccourci. Pour enlever ce nom, il n'y a qu'une seule solution. Sélectionnez une icône, puis appuyez sur la touche F2. Laissez le doigt appuyé sur **ALT**, puis tapez le chiffre **255**. Vous pouvez alors relâcher la touche **ALT**.

Désactivez un logiciel inutile.

La commande appelée **MS config** est de celles qu'il faut absolument connaître par cœur! En effet, si vous remarquez qu'un logiciel se lance au démarrage sans votre accord, elle vous permettra de lui régler son sort.

Cliquez sur le menu **Démarrer** puis sur la commande **Exécuter**. Tapez **msconfig** puis cliquez sur **OK**. Vous affichez alors l'Utilitaire de configuration système. Cliquez sur l'onglet Démarrage. Dans la liste des cases cochées repérez le programme qui se lance au démarrage à votre insu. Désactivez la case, puis cliquez sur **OK**. Vous êtes alors invité à redémarrer votre PC. C'est très pratique pour désactiver un éventuel spyware.

Affichez plus d'infos sur un fichier.

Quand vous ouvrez un dossier, Windows Xp, par défaut, n'affiche que quelques informations sur les fichiers. Il s'agit le plus souvent des colonnes Nom, Taille, Type et Date de modification.

Selon le type de fichiers (image, classeur, musique), vous pouvez ajouter des colonnes, date de prise de vue d'un cliché ou interprète d'une chanson. Pour cela, cliquez sur le menu **Affichage**, puis sur **Choisir les détails**. Là, cochez les cases souhaitées dans la liste puis cliquez sur **OK**.

Fixez les icônes à leur place sur le bureau.

Vous avez beau placer vos icônes à des endroits précis, à chaque redémarrage, elles reviennent à leur place initiale. Pour qu'elles restent en place, cliquez dans le vide du bureau avec le bouton droit, sélectionnez **Réorganiser les icônes**, puis décochez **Réorganisation automatique** en cliquant dessus.

Rangez le menu Démarrer.

Au bout de quelques mois, le menu **Démarrer** s'encombre de nombreux raccourcis vers les différents logiciels et jeux installés. Résultat, il est urgent d'y faire le ménage et de le personnaliser. D'abord, il faut faire le tri. Pour cela, cliquez sur le menu **Démarrer** puis sur **Tous les Programmes**. Cliquez du bouton droit sur n'importe quelle icône de dossiers. Dans le menu contextuel qui s'affiche, cliquez tout simplement sur **Trier par nom**. Vos logiciels sont désormais triés par ordre que alphabétique, ce qui permet d'y voir plus clair. Sauf que la liste ne se affiche pas en entier! En effet, lorsque la liste est trop longue il faut cliquer sur

une petite flèche située en bas du menu pour afficher les raccourcis masqués. Pour éviter cela, cliquez avec le bouton droit sur la barre des tâches de Windows XP. Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur Propriétés. Cliquez sur l'onglet **Menu Démarrer** puis sur **Personnaliser**. Dans l'onglet **Avancé**, cochez la case **Défilement des programmes**. Cliquez sur **Appliquer** puis sur **OK** pour valider

Faites le ménage dans les icônes près de l'horloge

De nombreux logiciels, prennent un malin plaisir à ajouter leur icône près de l'horloge de Windows dans l'espace appelé **Zone de notification**. Il n'est pas rare, ainsi, que la moitié de la barre des tâches soit envahie d'icônes, la plupart parfaitement inutiles. Pour faire le ménage dans cette collection, cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'horloge de Windows puis cliquez sur **Personnaliser les notifications**. Dans la liste, repérez les icônes à enlever. Cliquez sur chacune, puis, dans la liste déroulante **Comportement**, sélectionnez **Toujours masquer**. Cliquez sur **OK** pour valider.