

## POUR FACILITER L'USAGE DE XP (Suite...)

### Ouvrez un fichier avec le logiciel de votre choix.

Parfois, il suffit d'installer une visionneuse et un logiciel de retouche d'image pour que ces deux logiciels se disputent l'ouverture d'un fichier image. En règle générale, c'est le dernier arrivé qui prend la main. En d'autres termes, lorsque vous double-cliquez sur une image format JPG, elle s'ouvrira avec le logiciel le plus récemment installé.

Corriger cela et conserver vos réglages est très simple. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du fichier en question. Ensuite, dans le menu contextuel, cliquez sur la commande *Ouvrir avec*, puis sur *Choisir le programme*. Sélectionnez votre logiciel habituel, puis cochez la case *Toujours utiliser ce programme pour ce type de fichier*.

### Affichez plus d'infos sur un fichier.

Quand vous ouvrez un dossier, Windows Xp, par défaut, n'affiche que quelques informations sur les fichiers. Il s'agit le plus souvent des colonnes *Nom*, *Taille*, *Type* et *Date de modification*. Selon le type de fichiers (image, classeur, musique), vous pouvez ajouter des colonnes, date de prise de vue d'un cliché ou interprète d'une chanson, par exemple. Pour cela, cliquez sur le menu *Affichage*, puis sur *Choisir les détails*. Là, cochez les cases souhaitées dans la liste, puis cliquez sur *OK*.

### Figiez les icônes à leur place sur le bureau.

Vous avez beau placer vos icônes à des endroits précis, à chaque redémarrage, elles reviennent à leur place initiale. Pour qu'elles restent en place, cliquez dans le vide du bureau avec le bouton droit, sélectionnez *Réorganiser les icônes*, puis décochez *Réorganisation automatique* en cliquant dessus.

### Ranger le menu Démarrer.

Au bout de quelques mois, le menu *Démarrer* s'encombre de nombreux raccourcis vers les différents logiciels et jeux installés. Résultat, il est urgent d'y faire le ménage et de le personnaliser.

D'abord, il faut faire le tri. Pour cela, cliquez sur le menu Démarrer, puis sur *Tous les Programmes*. Cliquez du bouton droit sur n'importe quelle icône de dossier. Dans le menu contextuel qui s'affiche, cliquez tout simplement sur *Trier par nom*. Vos logiciels sont désormais triés par ordre alphabétique, ce qui permet d'y voir plus clair. Sauf que la liste ne s'affiche pas en entier! En effet, lorsque la liste est trop longue, il faut cliquer sur une petite flèche située en bas du menu pour afficher les raccourcis masqués. Pour éviter cela, cliquez avec le bouton droit sur la barre des tâches de

Windows XP. Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur **Propriétés**. Cliquez sur l'onglet **Menu Démarrer** puis sur **Personnaliser**. Dans l'onglet **Avancé**, cochez la case **Défilement des programmes**. Cliquez sur **Appliquer** puis sur **OK** pour valider.

### **Faites le ménage dans les icônes près de l'horloge.**

De nombreux logiciels prennent un malin plaisir à ajouter leur icône près de l'horloge de Windows dans l'espace appelé **Zone de notification**. Il n'est pas rare, ainsi, que la moitié de la barre des tâches soit envahie d'icônes, la plupart parfaitement inutiles. Pour faire le ménage dans cette collection, cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'horloge de Windows puis cliquez sur **Personnaliser /es notifications**. Dans la liste, repérez les icônes à enlever. Cliquez sur chacune, puis, dans la liste déroulante Comportement, sélectionnez **Toujours masquer**. Cliquez sur **OK** pour valider.

### **Supprimez le nom des raccourcis.**

Vous êtes sans aucun doute capable de reconnaître un logiciel uniquement grâce à son icône. Vous n'avez donc pas besoin de son libellé situé sous le raccourci. Pour enlever ce nom, il n'y a qu'une seule solution. Sélectionnez une icône, puis appuyez sur la touche **F2**. Laissez le doigt appuyé sur **ALT**, puis tapez le chiffre 255. Vous pouvez alors relâcher la touche **ALT**.

### **Désactivez un logiciel inutile.**

La commande appelée MS config est de celles qu'il faut absolument connaître par cœur. En effet, si vous remarquez qu'un logiciel se lance au démarrage sans votre accord, elle vous permettra de lui régler son sort. Cliquez sur le menu **Démarrer** puis sur la commande **Exécuter**. Tapez msconfig puis cliquez sur **OK**. Vous affichez alors l'Utilitaire de configuration système. Cliquez sur l'onglet **Démarrage**. Dans la liste des cases cochées, repérez le programme qui se lance au démarrage à votre insu. Désactivez la case, puis cliquez sur **OK**. Vous êtes alors invité à redémarrer votre PC. C'est très pratique pour désactiver un éventuel spyware.

### **Cachez le chien dans la fenêtre de recherche.**

Plutôt rigolo lorsqu'on débute avec Windows Xp, le gentil toutou qui s'anime en lançant une recherche de fichier devient vite agaçant. Pour le désactiver, cliquez sur le menu **Démarrer** puis sur la commande **Rechercher**. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur **Modifier les préférences**. En haut à gauche de la fenêtre, cliquez sur **Sans personnage animé à l'écran**.