

POUR FACILITER L'USAGE DE XP **(Suite et.....)**

Masquez la barre des langues.

Au démarrage de Windows Xp, une petite icône **FR** apparaît en bas à droite de la barre des tâches. Si vous n'utilisez que le français sur votre PC, vous pouvez masquer cette icône. Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, et choisissez la commande **Paramètres**. Cliquez sur **Barre de langue**. Décochez alors la case **Afficher la barre de langue sur le Bureau**.

Pointez l'explorateur vers votre disque dur.

Quand on lance l'explorateur de Windows, il s'ouvre sur le dossier **Mes documents**. Si vous souhaitez qu'il affiche plutôt le contenu du disque dur C, il faut effectuer une petite modification. Cliquez successivement sur **Démarrer**, **Tous les programmes** et **Accessoires**, puis faites un clic droit sur **Explorateur Windows**. Cliquez ensuite sur **Propriétés**. Remplacez alors le champ **Cible** par la commande: `C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE /n,/e, C\`
Cliquez enfin sur **OK** pour valider.

Placez le Lecteur Windows Media dans la barre des tâches.

Pour accéder plus vite aux fonctions de lecture du Lecteur Windows Media Player, vous pouvez incruster l'icône du lecteur dans la barre des tâches. Pour cela, cliquez avec le bouton droit sur la barre des tâches. Dans le menu contextuel, cliquez sur **Barre d'outils**, puis sur **Lecteur Windows Media**. Désormais, lorsque vous minimiserez la fenêtre principale du lecteur, il apparaîtra sous la forme d'une mini-barre d'outils.

Ajoutez des logiciels dans le menu Démarrer.

En cliquant sur le bouton Démarrer, on accède aux raccourcis des logiciels ouverts récemment. En haut de liste, deux icônes restent en permanence. Il s'agit des raccourcis vers votre navigateur et votre logiciel de messagerie. Mais vous pouvez ajouter d'autres raccourcis dans la partie supérieure du menu Démarrer. Par exemple, vers des logiciels que vous utilisez régulièrement. Repérez le raccourci du logiciel en question dans le menu **Démarrer**. Par exemple, l'icône de Word. Cliquez avec le bouton droit sur cette icône, puis sélectionnez la commande **Ajouter au menu Démarrer**.

Affichez l'extension d'un fichier.

D'origine, Windows XP masque les extensions de fichiers les plus courantes. Ainsi, pas de .doc dans le nom d'un fichier créé avec Word, pas de .Jpeg pour une image, etc. Ce qui pourrait être un bon réglage se révèle au final plutôt

agaçant. En effet, plusieurs fichiers peuvent avoir la même icône, sans forcément être du même format. Et puis, il est toujours intéressant de connaître l'extension d'un fichier, notamment lorsqu'on reçoit une pièce jointe. En effet, certains virus profitent de ce réglage pour se cacher derrière de fausses extensions. Ouvrez le *Poste de Travail*, Cliquez sur *Outils*, puis sur *Options des dossiers*. Cliquez sur l'onglet *Affichage*, désactivez la case *Masquer les extensions de fichier dont le type est connu*. Validez en cliquant sur *OK*.

Retrouvez la fonction Diaporama.

Vous avez placé des images dans un dossier, et vous souhaitez afficher un diaporama. Hélas, la fonction est indisponible. Pourtant, dans le dossier *Mes images*, elle apparaît bien. Pour corriger cela, il suffit d'effectuer un petit réglage dans les options du dossier. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier à modifier, puis cliquez sur la commande *Propriétés*. Cliquez sur *Personnaliser*, déroulez la liste *Utilisez ce type de dossier comme modèle* puis choisissez l'option que vous souhaitez appliquer à ce dossier. En l'occurrence, *Image ou Album photo*. Si vous le souhaitez, vous pouvez appliquer automatiquement le modèle choisi aux sous-dossiers de votre dossier en cochant la case *Appliquer également ce modèle à vos sous-dossiers*.

Fermez un logiciel qui a planté.

Avec Windows 98, c'est le bug le plus effrayant. Il suffit qu'un logiciel plante, avec la fameuse fenêtre figée, pour que tout le PC soit lui aussi planté et qu'il faille le redémarrer au bouton. Mais avec Windows Xp, cela se passe différemment. En effet, si un logiciel plante, vous pouvez le fermer et continuer à travailler. Appuyez simultanément sur les touches *CTRL*, *ALT* et *Suppr* afin de lancer le *Gestionnaire de tâches*. Dans l'onglet *Applications*, repérez le logiciel planté, soit par son icône, soit par son état où il est indiqué *«pas de réponse»*. Sélectionnez la ligne en question, puis cliquez sur *Fin de tâche*. Fermez le *Gestionnaire de tâches* pour revenir au bureau de Windows.

Changez d'utilisateur sans fermer la session.

Si vous êtes plusieurs à partager l'ordinateur, et que vous avez donc créé plusieurs comptes d'utilisateur, il est possible de passer rapidement d'une session à une autre. Pour cela, il faut activer la fonction dite de *Bascule rapide*. Cliquez sur *Démarrer*, puis cliquez sur *Panneau de configuration*. Cliquez ensuite sur l'icône *Comptes d'utilisateurs*. Dans la fenêtre qui suit, cliquez sur la ligne *Modifier la manière dont les utilisateurs ouvrent et ferment une session*, puis, dans la fenêtre suivante, cochez la case *Utiliser l'écran d'accueil* ainsi que la case *Utiliser la Bascule rapide utilisateur*. Cliquez enfin sur *Appliquer les options*.