

BIEN REGLER WINDOWS (suite....)

Améliorez le rendu sonore

Dans le **Panneau de configuration**, accessible dans le menu **Démarrer**, double cliquez sur l'icône **Son et périphériques**. Cliquez sur **Paramètres avancés** de l'onglet **Volume**. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Dans l'onglet **Haut parleurs**, sélectionnez à l'aide du menu déroulant la configuration qui vous convient. L'illustration correspondante s'affiche. Validez d'un clic sur le bouton **OK**.

Faites défiler la molette de la souris au bon pas.

Bien pratique cette molette située au dessus de la souris : elle permet de se déplacer d'un mouvement de l'index, dans la page affichée par le navigateur, le document de traitement de texte ou pour faire défiler les photos.

Il est possible de régler précisément son fonctionnement. Tourner la molette d'un cran peut faire défiler le contenu à l'écran par blocs de plusieurs lignes, ou bien déplacer la totalité du contenu vers le haut de l'écran.

Dans le **Panneau de configuration**, menu **Démarrer**, double cliquez sur l'icône **Souris**. Allez dans l'onglet **Roulette**, cochez l'option de votre choix, éventuellement précisez le nombre de lignes à faire défiler.

Améliorez l'affichage des textes.

Avec un écran plat, un pixel de l'image visible correspond à un pixel physique de l'écran (si l'écran est réglé dans sa définition native). Cette particularité par rapport aux écrans cathodiques a une conséquence : le contraste d'un texte noir sur fond blanc est particulièrement élevé, ce qui gêne la lecture. Pour y remédier, Microsoft mis au point la technologie ClearType qui, grâce à un dégradé de couleurs des contours de lettres, adoucit les caractères. Un grossissement vous permet de mieux percevoir la différence.

Pour activer ClearType, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau puis cliquez sur **Propriétés**. Dans la fenêtre qui apparaît, ouvrez l'onglet **Apparence** puis cliquez sur le bouton **Effets**. Cochez alors l'option **Utiliser la méthode suivante pour lisser les bords des polices écran**, et sélectionnez dans le menu déroulant **ClearType**. Validez d'un clic sur le bouton **OK**

Défragmentez le disque dur.

Les installations et désinstallations répétées de programmes, comme la création et la suppression de documents, transforment le disque dur en véritable gruyère et ralentissent le fonctionnement du micro. Pour réarranger les fichiers et limiter la perte d'espace, il est conseillé de défragmenter souvent le disque dur avant que la place disponible ne soit inférieure à 15% de sa capacité.

Ouvrez le menu **Démarrer**, cliquez sur **Tous le programmes**, allez ensuite sur **Accessoires** et pour finir sur **Système Tools**. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur la lettre d'affectation de votre disque dur (vous pouvez avoir plusieurs disques ou partitions) puis sur l'option **Défragmenter**. En fonction de la taille de votre disque et de sa fragmentation, l'opération peut s'avérer longue. Vous ne pourrez pas utiliser votre PC pendant toute la procédure.

Ajustez le volume du microphone et du casque.

Lorsque vous communiquez sur internet avec MSN ou Skype et que vous rencontrez des problèmes de son, assurez vous que le microphone et le casque (ou les haut parleurs) sont correctement réglés grâce a l'assistant de test du matériel audio de Windows.

Dans le **Panneau de configuration**, accessible dans le menu **Démarrer**, double cliquez sur l'icône **Sons et périphériques**. Ouvrez l'onglet **Voix** et cliquez sur le bouton **Test du matériel**. L'assistant est prêt à démarrer. Vous devez parler naturellement dans le microphone afin que Windows puisse caler le volume de sortie : vous devez voir bouger la jauge dans la partie enregistrement. Si ce n'est pas le cas, votre micro est mal branché ou défectueux. Cliquez sur le bouton **Suivant** pour vérifier le bon fonctionnement des enceintes, puis sur **Terminer**.

**Pour vos réparations, mises à jour, formations,
cours particuliers et renseignements,
n'hésitez pas a me contacter :**

SOCIETE FORM@NET

P@trick LAVI au 054.77.01.855

ou au (08) 860.40.34

formanet@p-lavi.net