

TRAVAILLER AVEC PHOTOSHOP

Aujourd'hui, restons dans le ludique et faisons une petite incursion dans le domaine de la retouche photo et de la création avec photoshop.

Ajoutez une ombre à un élément détourné :


Vous souhaitez détourer un élément d'une photo et lui ajouter une ombre pour que cela soit plus esthétique. Photoshop dispose d'un module spécial pour créer une ombre.

Voici la photo de départ




1. Détournement de l'élément


- Ouvrez votre image avec son tracé dans Photoshop.
Affichez la palette **Calques**, si elle n'est pas visible, en cliquant dans le menu **Fenêtre** sur **Calques**.




- Dans le menu **Calques** cliquez sur **Nouveau** puis sur **Calque d'après l'arrière plan..**



- Dans la boîte de dialogue **Nouveau calque** entrez un nom pour votre calque dans la zone **Nom**, laissez les autres paramètres tels quels et cliquez sur OK.



- Affichez la palette **Tracés** si elle n'est pas visible en cliquant dans le menu **Fenêtre** sur **Tracés**. Cliquez sur votre tracé avec le bouton droit de la souris et dans le menu contextuel cliquez sur **Définir une sélection**.
- Dans la boîte de dialogue **Définir une sélection** qui apparaît, entrez la valeur **0** pour la zone **Rayon** et cochez la case **Lissé**. Cliquez sur OK pour continuer.
- Votre élément est sélectionné mais c'est le reste de l'image qu'il faut supprimer donc dans le menu **Sélection** cliquez sur **Intervertir** pour inverser la sélection.
- Pour affiner le contour qui va être effacé il peut être utile d'ajouter un contour dégradé qui ajoutera un fondu entre l'élément et le fond. Donc dans le menu **Sélection** cliquez sur **Contour progressif**. Dans la boîte de dialogue **Contour progressif** entrez la valeur **5** dans la zone **Rayon** puis cliquez sur OK




- Il ne reste plus qu'à appuyer sur la touche **Suppr** afin d'effacer la sélection. Un damier gris et blanc remplace la sélection. Ce damier représente les zones transparentes de l'image.




- Désélectionnez la zone en cliquant dans le menu **Sélection** sur **Désélectionner**.

2. Ajout de l'ombre


- Affichez la palette **Calques**. Dans le menu **Calques** cliquez sur **Nouveau** puis sur **Calques**.
Dans la boîte de dialogue **Nouveau calque** entrez un nom pour votre calque dans la zone **Nom**, laissez les autres paramètres tels quels et cliquez sur OK.
- Un nouveau calque est apparu dans la palette **Calques** au dessus de l'ancien. Cliquez sur ce nouveau calque, maintenez le bouton de la souris enfoncé et déplacez le en dessous de l'autre.




- Il faut maintenant remplir ce calque de blanc afin que le fond de l'image soit blanc. Donc, vérifiez que ce calque est bien sélectionné en cliquant dessus dans la palette **Calques**. Dans le menu **Edition** cliquez sur **Remplir**. Dans la boîte de dialogue **Remplir** sélectionnez dans la liste déroulante **Avec** la valeur **Blanc**. Laissez les autres paramètres comme dans l'image suivante.




- Maintenant, l'ombre peut être ajoutée. Dans la palette **Calques** cliquez sur le calque de votre élément détourné. Dans le menu **Calques** cliquez sur **Style de calque** puis sur **Ombre portée**.



- Dans la boîte de dialogue **Style de calque** vous allez pouvoir ajuster les paramètres de l'ombre. Laissez la valeur **Mode de fusion** sur **Produit**. Vous pouvez modifier l'opacité de l'ombre à l'aide de la réglette en face de **Opacité**. Vous pouvez entrer directement la valeur de l'angle en degré dans la zone correspondante. Laissez la case **Utiliser l'éclairage global** cochée. Modifiez les éléments **Distance**, **Grossi** et **Taille** à l'aide des réglettes correspondantes ou en entrant directement les valeurs. Laissez les autres paramètres tels quels.
Dès que vous faites une modification d'un des paramètres votre image est mise à jour. Cela permet de voir immédiatement si l'effet vous convient. Faites plusieurs essais puis cliquez sur OK pour finir.



- Votre ombre est terminée. Vous pouvez en modifier les paramètres en double cliquant sur le nom de l'effet dans la palette **Calques**.



- Vous pouvez enregistrer votre image seulement au format PSD pour conserver la possibilité de modifier l'effet de l'ombre. Pour d'autres formats vous devez aplatir l'image au moyen de la commande **Aplatir** du menu **Calques** mais vous ne pourrez plus modifier l'aspect de l'ombre.

- Voici l'image finale

